#### Cours

• Un outil de sauvegarde « Disque à disque » (Disk-to-disk), et non disque vers bande magnétique (Disk-to-tape).

 Avec la réduction de coûts des supports de stockages et l'emploi généralisé des techniques de RAID, le disque dur a rattrapé les supports de type bande magnétique pour effectuer les sauvegardes, apportant des bénéfices supplémentaires.

• Pour autant, les deux supports sont complémentaires, le choix peut être discuté selon les besoins.

■ Les bandes magnétiques seront plus adaptées à la sauvegarde de masse dans l'optique de créer des archives, d'autant que les supports sont plus durables que des disques durs ( à condition de les stocker correctement!).

■ La sauvegarde sur disque est synonyme d'une efficacité accrue pour les sauvegardes de tout les jours, la restauration des données, et un coût plus faible.

 Pour autant, le débat faire « rage » entre les décideurs sur le terrain de la sauvegarde et les idées sont variées sur le choix à réaliser entre les deux méthodes. Certains trouvent les disques durs trop consommateurs en énergie, d'autres les bandes magnétiques moins fiables... La bonne réponse dans le choix d'une méthode semble se situer dans l'analyse au cas par cas pour l'organisation et ses contraintes financières.

• Bien entendu, il est possible de sauvegarder notre serveur de sauvegarde et ses données sur bande magnétique...

### Mise en place d'un serveur de sauvegarde

Pour commencer, il faut cloner un template et changer son nom ainsi que l'IP de la machine :

backup-01 : 10.31.176.73 backup-02 : 10.31.176.74

Une fois fait, il faut installer backuppc sur le conteneur

### apt **install** backuppc

root@	
Lecture des listes de paquets Fait	
Construction de l'arbre des dépendances	
Lecture des informations d'état Fait	
Les paquets supplémentaires suivants seront installés :	
apache2 apache2-mpm-worker apache2-utils apache2.2-bin apache2.2-common	
fontconfig fontconfig-config libapr1 libaprutil1 libaprutil1-dbd-sqlite3	1
libaprutil1–ldap libarchive-zip-perl libcairo2 libdatrie1 libdbi1	
libencode-locale-perl libfile-listing-perl libfile-rsyncp-perl	
libfont-afm-perl libfontconfig1 libglib2.0–0 libglib2.0–data	
libhtml-form-perl libhtml-format-perl libhtml-parser-perl	
libhttp-tagset-perl libhttp-tree-perl libhttp-cookies-perl	
libhttp-daemon-peri libhttp-date-peri libhttp-message-peri	
libio_cocket_col_peri libiup_mediatupec_peri libiup_postocol_bttpc_peri	
librailtools_perl librat_http_perl librat_ssleau_perl librange1 0-0	
librog12_0_librod4_librocket_ner1_libtalloc2_libtdb1_libtbai_data_libtbs	in
librime_modules_nerl librimedate_nerl liburi_nerl libubrimet() libumment	an l
libuuu-robotrules-peri libych-renderû libych-shmû libyft2 rrdtool rsunc	· · ·
samba-common samba-common-bin shared-mime-info smbclient ssl-cert ttf-de	iavu
ttf-dejavu-core ttf-dejavu-extra	
Apt propose l'autoconfiguration d'apache2 pour backuppe, ce que nous allons valider	
Dutil de configuration des naquets	
Configuration de backuppc	
BackupPC fonctionne sur tout serveur web supportant les CGI, mais la	
configuration automatique ne supporte qu'Apache.	
Duel serveur WEB voulez-vous configurer automatiquement :	
gaer servear mes voarez voas contrigaren aatomatiquemente.	
apache2	
<0k>	

L'installation de backuppc ajoute un utilisateur au système : backuppc, utilisateur par défaut pour l'interface web.

Notez bien le mot de passe proposé ici, ou la commande de changement de mot de passe :

htpasswd /etc/backuppc/htpasswd backuppc

Configuration de backuppc
Création de l'utilisateur par défaut pour l'administration Web
BackupPC peut être géré avec une interface Web : http:// /backuppc/
À cet effet, un utilisateur web nommé « backuppc » a été créé. Son mot de passe est actuellement « oDJdf8Rn ». Vous pouvez changer ce mot de passe avec la commande « htpasswd /etc/backuppc/htpasswd backuppc ».
KOk>

3/5

Si l'installation se déroule sans difficultés, vous devriez arriver ici :

ok ] Starting backuppc.... raitement des actions différées (« triggers ») pour « menu ».. Profitons en pour modifier tout de suite le mot de passe généré aléatoirement pour le compte BackupPC.

root@:~# htpasswd /etc/backuppc/htpasswd	backupp
New password:	
Re–type new password:	
Updating password for user backuppc	
Il faut savoir que c'est possible de mettre l'interface web en Français :	
GNU nano 2.2.6 Fichier : /etc/backuppc/config.pl	Modifie
Language to use. See lib/BackupPC/Lang for the list of supported languages, which include English (en), French (fr), Spanish (es), German (de), Italian (it), Dutch (nl), Polish (pl), Portuguese Brazillian (pt_br) and Chinese (zh_CH). Currently the Language setting applies to the CGI interface and em	ail

en ajouter :

```
$Conf{Language} = 'fr';
```

dans

```
/etc/backuppc/config.pl
```

Ensuite, il faut modifier le fichier /etc/apache2/sites-available/backuppc.conf :

```
Alias /backuppc /usr/share/backuppc/cgi-bin/
<Directory /usr/share/backuppc/cgi-bin/>
        AllowOverride None
        # Uncomment the line below to ensure that nobody can sniff important
        # info from network traffic during editing of the BackupPC config or
        # when browsing/restoring backups.
        # Requires that you have your webserver set up for SSL (https)
access.
        #SSLRequireSSL
        Options ExecCGI FollowSymlinks
        AddHandler cgi-script .cgi
        DirectoryIndex index.cgi
        AuthUserFile /etc/backuppc/htpasswd
        AuthType basic
        AuthName "BackupPC admin"
        <RequireAll>
                # Comment out this line once you have setup HTTPS and
```

uncommented SSL	RequireSSL # Require local
<i>your backups</i> 	<pre># This line ensures that only authenticated users may access Require valid-user reAll&gt;</pre>

Après ça, il faut se connecter à backuppc avec la commande su - backuppc puis se connecter sur chaque conteneur avec la commande ssh backup@10.31.X.X pour faire yes sur chaque conteneur afin de pouvoir se connecter pour faire une sauvegarde du conteneur.

Une fois fait, il faut se connecter en ligne à backuppc il faut mettre 10.31.176.73/backuppc/ Ensuite, il faut aller dans Edit Config puis Xfer et modifier 3 lignes pour que chaque conteneur à sauvegarder possède les bonnes configurations :

## XferMethod, mettre rsync RsyncCleintPath, rajouter **sudo** devant : **sudo** /usr/bin/rsync RsyncSshArgs, mettre backup à la fin : **\$sshPath** -l backup

Override	nyne							
XferLagLevel								
C Override								
C Override								
CleatChartetLegacy Override	gecy ka-date-1							
ClientShareHame3Path	New ShareHame or ")							
C Override			Add					
RefOntFack Override	1							
Royne Settings								
Royscitarettane	Insert /							
Override	Add							
Include/Enclude								
BackupFilesDelp	New Sharehame or "")							
Override								
5eckup?riesExclude	New ShareName or "":							
Override								
Royne Paths/Commands/Args								
RoynclauckupPCPath Override	Asr/likeses/backappe-rsp	ne/rzyne_leps						
RoyacClevePath Override	sade Ausriben/myme							
	Insert Delete	•						
Override	Insert Delete	SochTwith -1 beckup						

Après, il faut mettre les ip de chaque conteneur à sauvegarder. Pour cela, il faut aller dans edit hosts à gauche sous Server puis mettre mettre l'IP du conteneur à sauvegarder et backuppc en user. Main Configuration Editor

Save							
Backup	Settings	691	Email	Hosta	Schedule	Server )	0w
Hests							
		hest	chep	1947	maneliters		
	Delete	10.31.176.33		backuppc			
	Delete	10.31.176.34		backuppc			
	Delete	10.01.176.67		backuppc			
	Delete	10.01.176.68		backuppc			
Planetos	Delete	10.01.184.50	0	backuppc			
	Delete	10.01.184.54	0	backuppc			
	Delete	10.01.184.67	0	backuppc			
	Delete	localheit	0	backuppc			

Pour finir, pour chaque conteneur, il faut cliquer sur Start Incr Backup pour chaque conteneur pour lancer la sauvegarde.

A la fin, il faut avoir ça pour chaque conteneur sauvegarder :

Next	User	Comment	mat.	(dayo)	(08)	(ABID)	Rinor	(days)	(deyo)	State	errs	Last attempt
10.31.176.33	backuppc		1	5.9	1.00	10.84	5	0.9	0.9	idia -	3	1die
10.31.176.34	backuppc		1	5.9	1.00	17.15	5	0.4	0.4	ide -	3	ide
10.31.176.67	<b>backuppc</b>		1	2.7	0.68	12.37	2	0.4	0.4	die .	3	idle .
10.31.176.68	hadroppe		1	2.7	0.70	11.36	2	0.4	0.4	sile -	3	ide .
10.31.384.33	heckuppe		1	2.8	0.68	12.83	2	0.4	0.4	ste -	3	10 a
10.31.104.54	heckuppe		1	1.4	0.69	7.39	3	0.4	0.4	idia -	3	1die
10.31.104.67	backuppe		1	1.4	0.69	10.01	2	0.4	0.4	idia -	3	1die

# From: https://sisr2.beaupeyrat.com/ - Documentations SIO2 option SISR

Permanent link: https://sisr2.beaupeyrat.com/doku.php?id=sisr2-asie:backuppc

Last update: 2024/10/18 09:22

